



Para configurar una cuenta de correo electrónico en un dispositivo Android®

1.- Acceder al programa “**Correo**” y una vez dentro añadir la nueva cuenta pulsando la tecla “**Menu**”, opción “... **Más**” y “**Nueva Cuenta**”. Si es la primera vez que se accede al correo, o es la primera vez que activamos el dispositivo, durante la configuración inicial nos llevará directamente a la siguiente pantalla.

2.- Elegir el tipo de cuenta y seleccionar “**Otro (POP3/IMAP)**”.

3.- Elegir “**Configuración manual**” de entre los dos tipos de configuración.

4.- Configurar los datos del correo entrante:

- Elegir cómo queremos configurar nuestro correo, entre **POP e IMAP**.
- En el campo “**Dirección de correo electrónico**”, introducir nuestra dirección (por ejemplo: yo@midominio.com).
- Introducir, en el campo “**Nombre de usuario**”, el Login que el Panel de Control asignó a nuestra cuenta cuando se creó y que será del tipo “**abc1234**”.
- Insertar la “**Contraseña**” que hemos asignado.
- Cuando nos solicite el “**Servidor POP/IMAP**”, introducir el servidor de correo entrante que será del tipo “mail.midominio.com”.
- Por último, no estableceremos **ningún tipo de seguridad especial** y dejaremos el puerto que nos marque por defecto para el servidor de entrada.
- Para pasar al siguiente paso, tendremos que pulsar en “**Siguiente**”.



support@cyfsolutions.com



www.facebook.com/cyfsolutions



www.cyfsolutions.com/movil

Soluciones Gráficas y de Internet

Configuración de correo entrante Android®

5.- Para configurar el correo saliente seguiremos los siguientes pasos:

- Marcar la opción **"Inicio de sesión requerido"**.
- En **"Nombre de usuario"** y **"Contraseña"** introducir los mismos datos que en la anterior pantalla.
- En **"Servidor SMTP"**, insertar el servidor de correo saliente que será del tipo **"mail.midominio.com"**.
- No deberemos establecer **ningún tipo de seguridad especial**.
- Por último, en **Puerto del servidor**, estableceremos 25 ó 587 y pulsaremos en **"Siguiente"**.

Las marcas registradas mencionadas en este documento y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.



support@cyfsolutions.com



www.facebook.com/cyfsolutions



www.cyfsolutions.com/movil



Soluciones Gráficas y de Internet

Configuración del servidor saliente

Inicio de sesión requerido

Nombre de usuario
abc1234

Contraseña
.....

Servidor SMTP
mail.midominio.com

Tipo de seguridad
Ninguno

Atrás Siguiete

Configuración de correo saliente Android®

6.- Después, es necesario establecer los siguientes datos:

- En “**Nombre de cuenta**” estableceremos cómo queremos llamar nuestra cuenta internamente, para diferenciarla de otras que tengamos configuradas en nuestra web.
- En “**Su nombre**” pondremos el correo con el que nuestros mensajes llegarán a los destinatarios al recibir los correos.
- Por último, tenemos la opción de elegir si queremos que ésta sea la **cuenta predeterminada**.
- Al pulsar en “**Finalizar configuración**” ya habremos terminado.

Una vez que lo tengamos configurado todo, podremos enviar y recibir correo desde nuestro dispositivo Android® siempre que tengamos acceso a Internet.

Las marcas registradas mencionadas en este documento y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.